Bonnenboek

Handleiding

Samen de boodschappenuitgaven bijhouden door kassabonnen te scannen.



Inhoud

1 Wat is Bonnenboek?
2 De app installeren
3 Huishouden aanmaken of meedoen
4 Een papieren bon scannen
5 Digitale bonnen en Picnic
6 Controleren, bewerken en handmatig invoeren
7 Budget, overzicht en analyse
8 Exporteren naar Excel
9 Samen gebruiken en offline
10 Problemen oplossen

1 Wat is Bonnenboek?

Bonnenboek is een app waarmee je samen met je huisgenoten bijhoudt wat jullie aan boodschappen uitgeven. Je fotografeert een kassabon of kiest een digitale bon, en de app leest de winkel, de datum, het totaal en alle producten automatisch uit. Elk product wordt ingedeeld in een categorie, zoals *Groente & fruit* of *Zuivel & eieren*.

Iedereen in het huishouden ziet dezelfde bonnen, hetzelfde budget en dezelfde overzichten, op zijn of haar eigen telefoon.

> **Wat heb je nodig?**
> Een smartphone met Android (Chrome) of een iPhone (Safari), en internet voor het scannen en delen.
> Het adres van de app: **bonnenboek.netlify.app**

2 De app installeren

Bonnenboek is een web-app. Je installeert hem niet uit de App Store of Play Store, maar rechtstreeks vanuit de browser. Daarna staat hij als gewone app op je beginscherm.

Android (Chrome)

1. Open **bonnenboek.netlify.app** in **Chrome**.
2. Tik rechtsboven op het menu met de **drie puntjes**.
3. Kies **App installeren** of **Toevoegen aan startscherm** en bevestig.

iPhone (Safari)

1. Open **bonnenboek.netlify.app** in **Safari**.
2. Tik op de **Deel-knop** (vierkantje met pijl omhoog). Zie je die niet, tik dan eerst op de **drie puntjes** naast het adres.
3. Scroll omlaag en kies **Zet op beginscherm**. Laat *Open als webapp* aan staan en tik op **Voeg toe**.

> **Let op bij de iPhone**
> Een geïnstalleerde app op de iPhone bewaart zijn gegevens apart van Safari. Heb je al een huishouden gemaakt in Safari? Kies dan in de geïnstalleerde app **Meedoen met een code** en vul je code in. Je bonnen staan veilig online, dus er gaat niets verloren.

3 Huishouden aanmaken of meedoen

Alle bonnen horen bij een **huishouden**. Eén persoon maakt het huishouden aan, de anderen doen mee met de code.

Een nieuw huishouden aanmaken

1. Open Bonnenboek en vul **Jouw naam** in. Die naam staat later bij de bonnen die jij invoert.
2. Geef het huishouden een naam, bijvoorbeeld *Familie Beltman*, en tik op **Huishouden aanmaken**.
3. Je krijgt een code van acht tekens, zoals **K7QM-4XPA**. Bewaar die code goed.

Anderen uitnodigen

1. Tik rechtsboven op de naam van je huishouden.
2. Tik op **Uitnodiging delen** en stuur de link, bijvoorbeeld via WhatsApp.
3. Wie de link opent, vult alleen nog een naam in en zit direct in hetzelfde huishouden. Je kunt de code ook overtypen via **Meedoen met een code**.

> **Privacy**
> Iedereen met de code kan de bonnen zien en bewerken. Deel de code alleen met je huisgenoten.

4 Een papieren bon scannen

1. Tik onderaan op **Bon scannen** en daarna op **Foto maken**.
2. Fotografeer de bon. Is de bon lang, tik dan op **Nog een foto** en fotografeer het volgende stuk.
3. Bij meerdere foto's van dezelfde bon vink je **Alles hoort bij één bon** aan. Laat je het uit, dan wordt elke foto als aparte bon gelezen.
4. Tik op **Uitlezen**. Na 10 tot 30 seconden zie je de uitgelezen bon. Controleer hem en tik op **Opslaan** (zie hoofdstuk 6).

Tips voor een goede foto

- Leg de bon plat op een donkere ondergrond, met goed licht en zonder schaduw.
- Houd de telefoon recht boven de bon en zorg dat de hele breedte in beeld is.
- Fotografeer vervaagde of gekreukte bonnen liever meteen na het boodschappen doen.

5 Digitale bonnen en Picnic

Ook bonnen die je digitaal krijgt, bijvoorbeeld uit de app van de supermarkt, per e-mail of van een bezorgdienst, kun je toevoegen. Er zijn drie manieren.

Manier	Hoe werkt het?	Geschikt voor
PDF of schermafbeelding kiezen	Tik op **Bon scannen** > **Digitale bon of foto kiezen** en kies het bestand. Een PDF met meerdere pagina's wordt helemaal uitgelezen.	PDF-bonnen uit de mail, schermafbeeldingen uit de app van AH, Jumbo, Lidl Plus of Picnic
Delen naar Bonnenboek (alleen Android)	Tik in de mail-app of winkel-app op **Delen** en kies **Bonnenboek**. De bon opent direct in de app.	Snel doorsturen vanuit een andere app
Tekst plakken	Kopieer de tekst van de bon en kies **Tekst van een e-mailbon plakken**.	Bonnen die als gewone tekst in een e-mail staan

> **Delen op de iPhone**
> Op de iPhone verschijnt Bonnenboek niet in het deelmenu; Apple staat dat voor web-apps niet toe. Bewaar de PDF in **Bestanden** of maak een schermafbeelding, en kies die via **Digitale bon of foto kiezen**.

Bonnen van Picnic

Picnic stuurt na elke bezorging een bon of factuur per e-mail. Zo voeg je die toe:

1. Open de e-mail van Picnic en open of download de PDF.
2. Deel de PDF naar Bonnenboek (Android) of kies hem via **Digitale bon of foto kiezen**.
3. Heb je geen PDF? Maak dan schermafbeeldingen van de bestelling in de Picnic-app, kies ze allemaal en vink **Alles hoort bij één bon** aan.

Bonnenboek gebruikt bij Picnic de **leverdatum** als datum, zet **Picnic** als winkel, neemt eventuele bezorgkosten op als aparte regel en verwerkt statiegeld en korting apart. Dit werkt op dezelfde manier voor AH en Jumbo bezorgen en Crisp.

6 Controleren, bewerken en handmatig invoeren

Na het uitlezen zie je altijd eerst een controlescherm. Er wordt pas iets opgeslagen als jij op **Opslaan** tikt.

- Controleer de **winkel**, de **datum** en het **totaal betaald**.
- Onder de producten staat de som van alle regels. Wijkt die af van het totaal, dan zie je het verschil in oranje.
- Pas een productnaam, prijs of categorie aan door erop te tikken. Met **×** verwijder je een regel, met **+ Regel** voeg je er een toe.
- Kortingen staan als regel met een negatief bedrag en categorie *Korting*.

Handmatig invoeren

Geen bon of lukt het scannen niet? Tik op **+ Handmatig**. Alleen de winkel en het totaal zijn verplicht; productregels zijn optioneel. Zonder productregels telt het bedrag in de analyse als *Niet ingedeeld*.

Een bon bewerken of verwijderen

Tik op een bon in de lijst om hem te openen. Kies **Bewerken** om iets aan te passen of **Verwijderen** om hem weg te halen. Een verwijderde bon verdwijnt ook op de andere telefoons.

7 Budget, overzicht en analyse

Scherm	Wat zie je?
Overzicht	Het totaal van de maand, de voortgang ten opzichte van het budget, het aantal bonnen, het gemiddelde per bon, het verschil met vorige maand, de grootste categorieën en de laatste bonnen.
Bonnen	Alle bonnen van de maand per dag. Met het zoekveld vind je snel een winkel of product.
Analyse	De uitgaven van de laatste zes maanden, uitgaven per categorie, per winkel en per persoon, de grootste posten en hoeveel korting je kreeg.

Met de pijltjes **‹ ›** naast de maand blader je naar een andere maand.

Een maandbudget instellen

Tik op het overzicht op **Budget instellen** en vul het bedrag per maand in. Het budget geldt voor het hele huishouden. De balk kleurt **oranje** als je sneller uitgeeft dan gepland voor dit moment van de maand, en **rood** als het budget op is.

8 Exporteren naar Excel

Ga naar **Bonnen** en tik onderaan op **Exporteer** (alleen de gekozen maand) of **Alles exporteren**. Je krijgt een CSV-bestand met per product een regel: datum, winkel, product, aantal, bedrag, categorie, bontotaal, betaalwijze en wie de bon invoerde. Het bestand opent direct goed in Excel en Google Spreadsheets.

9 Samen gebruiken en offline

- Alle telefoons in het huishouden worden automatisch bijgewerkt, elke 15 seconden en zodra je de app opent.
- Het bolletje rechtsboven geeft de status: **groen** is bijgewerkt, **oranje** is bezig, **rood** is geen verbinding.
- Zonder internet kun je de app gewoon openen en bonnen handmatig invoeren. Ze krijgen het label *nog niet gedeeld* en worden verstuurd zodra je weer online bent.
- Scannen en uitlezen werkt alleen met internet.
- Wil je een telefoon uit het huishouden halen? Tik op de naam van het huishouden en kies **Dit toestel loskoppelen**. De bonnen blijven bewaard voor de anderen.

10 Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Uitlezen duurt te lang of mislukt	Maak een scherpere foto met meer licht, of gebruik minder foto's tegelijk. Lukt het niet, voer de bon dan handmatig in.
“Geen bon herkend”	Zorg dat de hele bon in beeld is. Bij een digitale bon: kies de PDF of een schermafbeelding van de bon zelf, niet van de bestellijst zonder prijzen.
Een bedrag of categorie klopt niet	Pas het aan in het controlescherm, of open de bon later en kies **Bewerken**.
Een andere telefoon ziet mijn bon niet	Controleer of beide telefoons dezelfde code gebruiken (tik op de naam van het huishouden) en of het bolletje groen is.
Bonnenboek staat niet in het deelmenu	Installeer de app eerst via Chrome. Op de iPhone kan delen niet; kies het bestand dan via **Digitale bon of foto kiezen**.
Na een update zie ik nog de oude versie	Sluit de app helemaal af en open hem opnieuw.
De PDF is te groot	Bestanden tot 4 MB worden geaccepteerd. Maak anders een schermafbeelding van de bon.